

## Update Installation

Stellen Sie grundsätzlich sicher,

- ⚠ dass Sie während der Installation als **lokaler** Administrator am Rechner angemeldet sind
- ⚠ dass während der Installation und der anschließenden Datenkonvertierung kein Anwender das GeoCon Dienstplanprogramm startet.
- ⚠ **Vor der Installation auf Microsoft® Vista/7/8.1/10/Server 2008 ff Systemen die Benutzerkontensteuerung deaktivieren, kann später wieder aktiviert werden**

### Systemvoraussetzungen

- Microsoft® Vista/7/8.1/10/Server 2008 ff
- Pentium Prozessor mit mindestens 1,6 GHz oder vergleichbar; mindestens 1 GB Hauptspeicher, empfohlen 2 GB oder mehr
- VGA Grafikkarte mit mindestens 16 Bit Farbtiefe und 1024x768 Bildpunkten
- 2 GB für das Installationsverzeichnis plus 5GB für das Datenverzeichnis
- min. 50 MBit Netzwerk-Datenübertragungsrage, empfohlen 100 MBit
- CD-ROM-Laufwerk oder Netzwerkadapter, Maus

### Hilfe -> Info



### Server Installation

Programm + Daten auf dem Server  
(**zwingend erforderlich bei Nutzung einer Schnittstelle zu DAN**)

Installation auf dem Server

⚠ Informieren Sie sich ggf. vor der Installation unter Hilfe -> Info nach dem Installationspfad von GeoCon

Konvertierung der Daten

⚠ Starten Sie nach erfolgter Installation das Dienstplanprogramm und rufen jeden Mandanten einmal auf.

ℹ ggf. ist es erforderlich, dass an den Clients bzw. an einzelnen Clients die config.exe erneut ausgeführt werden muss, z.B bei einem größeren Versionssprung.

### Client/Server-Installation

Daten auf dem Server, Programm auf den Clients

Installation auf dem 1. Client

⚠ Informieren Sie sich ggf. vor der Installation unter Hilfe -> Info nach dem Installationspfad von GeoCon

Konvertierung der Daten

⚠ Starten Sie nach erfolgter Installation das Dienstplanprogramm und rufen jeden Mandanten einmal auf.

Installation auf den restlichen Clients

⚠ Informieren Sie sich ggf. jeweils vor der Installation unter Hilfe -> Info nach dem Installationspfad von GeoCon

### Einzel Installation

Programm + Daten auf einem Einzelplatz

Installation auf dem Rechner

⚠ Informieren Sie sich ggf. vor der Installation unter Hilfe -> Info nach dem Installationspfad von GeoCon

Konvertierung der Daten

⚠ Starten Sie nach erfolgter Installation das Dienstplanprogramm und rufen jeden Mandanten einmal auf.

**Empfehlung:** Führen Sie vor der Update Installation eine Datensicherung durch. Informationen dazu finden Sie im Programm unter Hilfe -> Hilfeindex